## メールアカウント設定変更手順 Outlook2021編

メールサーバー切替前後は、キャッシュにより旧サーバーにメールが届い てしまうことがあるため、以下の手順にこれまでのアカウント設定を変更 し、1週間ほど併用をお願いします。

※弊社お客様で、現在ご利用中のメールアドレスが既にOutlook2021に設定されていることが前提です。

1 Outlook2021を起動し、左上「**ファイル**」をクリックします



2 「アカウント情報」画面にて、 「アカウント設定」⇒「アカウント設定(A)」をクリックします



3 設定の変更を行うメールアドレスを選択し、「変更」をクリックします



## 4 「Outlook画面」にて選択したメールアドレスが表示されますので、 「**詳細オプション**」をクリックします



「**自分で自分のアカウントを手動で設定**」のチェックボックスに **チェックを入れ**、「接続」をクリックします



- 「POP アカウントの設定」画面が表示されますので、「サーバー」を弊 社からお伝えしたIPアドレス(例 xxx.xxx.xxx.xxx)に変更し、「次 へ」をクリックします
  - ※「サーバー」以外の設定や入力値はそのままにしておきます



7 「**アカウントが正常に更新されました**」と表示されたら**「完了」**をクリックします



『アカウント設定」画面に戻りますので、右下「閉じる」をクリックし設定変更完了です。



受信トレイの画面に戻ったら、一度メールの受信をします。

前回Outlookを使用して以降、届いたメールがあれば受信トレイに入ります。届いたメールが無ければ何も受信されません。(何も受信されなくても問題ありません)

メールサーバー切替から1週間後、当手順書で設定変更 した旧サーバー用メールアカウントを削除してください

削除するのは、当手順書で設定変更したアカウントのみです 別途新しく作成した新サーバー用メールアカウントは削除しないでください

1 Outlook2021を起動し、左上「**ファイル**」をクリックします




2 「アカウント設定」⇒「アカウント設定(A)」をクリックします



3 削除するメールアドレスを**選択**して**「削除(M)」**をクリックします

電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウ	アントを選択してその設定を変更できます。
データファイル RSS フィード SharePoin 新規(N) ** 修復(R) **	t リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳  D 既定に設定(D) × 削除(M) *
Ø an	Aicrosoft Exchange (送信で使用する既定のアカウント)

4 警告メッセージが表示されたら**「はい」**をクリックします



5 メールアドレスがなくなったことを確認し、**「閉じる」**をクリックします



6 「アカウント情報」画面に戻ったら、「←」アイコンをクリックします



受信トレイの画面に戻ったら終了です