Outlook2021 SSLへの変更設定手順

Outlook2021でご利用中のメールアドレスをSSL対応に変更する手順についてご案内いたします。

※弊社お客様で、現在ご利用中のメールアドレスが既にOutlook2021に設定されていることが前提です。

【STEP1】まず既存の設定で未受信のメールを受信します

1 Outlook2021を起動し、左上「ファイル」をクリックします



2 「アカウント情報」画面にて、 「アカウント設定」⇒「アカウント設定(A)」をクリックします

G	アカウント情報
俞 情報	
開く/エクスポート	POP/SMTP + アカウントの追加
名前を付けて保存	アカウントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 ・ <u>iOS または Android 用の Outlook アプルを入手</u>
印刷	アカウント設定(A) アカウントを追加または削除するか、既存の 接続設定を変更します。 埋を利用して、メールボックスのサイズを管理します。
	 ハスワードを更新(U) Outlook に保存されているアカウントのパス ワードを更新します。

3 設定の変更を行うメールアドレスを選択し、「変更」をクリックします



「Outlook画面」にて選択したメールアドレスが表示されますので、 「**詳細オプション**」をクリックします

		×
	Outlook	
	Outlook	
		_
メールアドレス	3	
	詳細オプション 🗸	
17	接続	

5 「自分で自分のアカウントを手動で設定」のチェックボックスに チェックを入れ、「接続」をクリックします

	Qutlock	
	OULIOOK	
メール アドレス		
メール アドレス		
X-11 PFU2		
x-1/ アドレス	詳細オプション へ	
X-11 7°FUZ	詳細オプション へ 自分で自分のアカウントを手動で設定	
X-ル アドレス	詳細オプション へ 自分で自分のアカウントを手動で設定 接続	

6 「POP アカウントの設定」画面が表示されますので、「サーバー」を弊 **社からお伝えしたIPアドレス(例 xxx.xxx.xxx)に変更し、「次 ヘ**」をクリックします

※「サーバー」以外の設定や入力値はそのままにしておきます

ユーザー名		-	n i
パスワード	*****	0	2
	☑ パスワードを保存する		
サーバー IP	アドレスを入力	ボート	110
□ このサーバ-	ーでは暗号化された接続 (SSL/TI	LS) が必要	
□ セキュリティ	で保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが。	必要
言メール マ			
メール・			

「アカウントが正常に更新されました」と表示されたら「完了」をクリッ 7 クします



8 「**アカウント設定**」画面に戻りますので、右下「閉じる」をクリックし設 定変更完了です

カウント設定	
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また	、アカウントを選択してその設定を変更できます。
ール データファイル RSS フィード Shar	ePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
🚰 新規(N) 🏷 修復(R) 🚰 変更(A) 📀 既立に設立(D) 🗙 削除(M) 🎓 🏺
名前	種類
0	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
	····································
MUにアカワントでは、新しいアッセーンを入い	10771-HCHEU 8-9:
リオルターの変更(F)	
フォルターの変更(F)	
ノオルターの変更(F)	

🥑 受信トレイの画面に戻ったら、一度メールの受信をします。

前回Outlookを使用して以降、届いたメールがあれば受信トレイに入りま す。届いたメールが無ければ何も受信されません。(何も受信されなく ても問題ありません)

【STEP2】 SSL設定へ変更します

1 左上「**ファイル**」をクリックします



2 「アカウント情報」画面にて、 「**アカウント設定**」⇒「**アカウント設定(A)**」をクリックします



3 設定の変更を行うメールアドレスを**選択**し、「**変更**」をクリックします



「Outlook画面」にて選択したメールアドレスが表示されますので、 「**詳細オプション**」をクリックします

		×
	Outlook	
	Outlook	
		_
メールアドレス	3	
	詳細オプション 🗸	
17	接続	

5 「自分で自分のアカウントを手動で設定」のチェックボックスに チェックを入れ、「接続」をクリックします

	Qutlock	
	OULIOOK	
メール アドレス		
メール アドレス		
X-11 PFU2		
x-1/ アドレス	詳細オプション へ	
X-11 7FUZ	詳細オプション へ 自分で自分のアカウントを手動で設定	
X-ル アドレス	詳細オプション へ 自分で自分のアカウントを手動で設定 接続	

6 「POP アカウントの設定」画面が表示されますので、以下表をご参照の

上、「**受信メール」の各項目を確認/変更**した後「▼送信メール」をク リックします

受信メール ヘ		
パスワード	*****	6
	☑ パスワードを保存する	
サーバー 受	信サーバ名を入力	ポート 995
☑ このサーバー	では暗号化された接続 (SSL/TLS)	が必要
	で保護されたパスワード認証 (SPA) 7	このログオンが必要
送信メール 🗸		

▼受信メールの変更内容 (★マークの項目を変更します)

ユーザー名(変更不要)	お客様のメールアドレス
パスワード(変更不要)	お客様のメールアドレスのパスワード
★サーバー	別紙お渡しする資料に記載の受信(POP)サーバー名 例 : mail****.onamae.ne.jp
★ポート	995
★このサーバーでは暗号 化された 接続(SSL/TLS)が必要	チェックあり
セキュリティで保護された パスワード認証 (SPA)での ログオンが必要	チェックなし

7 次に以下表をご参照のうえ、「送信メール」の各項目を確認/変更し 「次へ」をクリックします

送信メー	1.			
サ・	パー 送信メ	ールサーバ名をフ	カ 「 i	ポート 465
暗	号化方法 SS	L/TLS 🔻		
サー	バーのタイムアウ	h	1分	
	セキュリティで保護	渡されたパスワード認証	E (SPA) でのログ	オンが必要
\checkmark	送信 (SMTP) ·	サーバーには認証が必	要です	
	● 受信メー」	レサーバーと同じ設定	を使用する	
	○ ユーザー名	るとパスワードを使用し	てログオン	
	○ メールを送	信する前に受信メール	レサーバーにログオ	ンする

▼送信メールの変更内容 (★マークの項目を変更します)

★サーバー	別紙お渡しする資料に記載の送信(SMTP)サーバー名 例 : mail****.onamae.ne.jp
★ポート	465
★暗号化方法	「SSL/TLS」を選択
セキュリティで保護された パスワード認証 (SPA)での ログオンが必要	チェックなし

※「準備しています」と表示されましたら、そのままお待ちください。

8 「アカウントが正常に更新されました」と表示されましたら、「完了」を クリックします



9

「アカウント設定」画面に戻りますので、右下**「閉じる」**をクリックし、 設定変更完了です

電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、	アカウントを選択してその設定を変更できます。
ール データファイル RSS フィード Share	aPoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
🧃 新規(N) 🎾 修復(R) 🚰 変更(A	A) 🕲 照定に設立(D) 🗙 削除(M) 🍨 🎍
名前	種類
0	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
単択したアカウントでは、新しいメッセージを次の5 コンド・ド・・・・・・・	易所に配信します:
単択したアカウントでは、新しいメッセージを次の4 フォルダーの変更(F)	易所に配信します:
単沢したアカウントでは、新しいメッセージを次の5 フォルダーの変更(F)	易所に配信します:
Щ択したアカウントでは、新しいメッセージを次の5 フォルダーの変更(F)	易所に配信します:

10 受信トレイの画面に戻ったら、メールの送信・受信をしてみてください

【補足】セキュリティ警告について

始めてSSL設定された場合やSSL証明書の更新に伴い、以下のような「**接** 続先サーバーの証明書に関するセキュリティ警告」が表示される場合が あります。

メールソフトにより警告画面は異なりますが、「はい」や「続ける」 「接続」、「セキュリティ例外を承認」等を選択いただくことで、警告 が解消されメール送受信が可能となります。

«Outlookの警告表示例»。

インター	ネット セキュリティ 警告	×
<u>^</u>	接続しているサーバーは、確認できないセキュリティ証明書 使用しています。	を
	対象のプリンシパル名が間違っています。	
	証明書の表示(V)	
	このサーバーの使用を続けますか?	
	(はい(Y) いいえ(N)	